Statistical physics-1

درس اول : دما و قانون صفرم ترمودینامیک

Note Title 07/02/2009

- ☐ - دیدگاه ماکروسکوپیک
- ☐ - دیدگاه میکروسکوپیک
- ☐ - مختصات ترمودینامیکی
- ☐ - تعادل گرمایی و قانون صفرم.
- ☐ - مفهوم دما
- ☐ - اندازه‌گیری دما

☐ دیدگاه ماکروسکوپی



open or closed.

مثال : پیستون ، میله‌ی چوبی ، یک فلز طلایی.

دیدگاه ماکروسکوپی : Human scale.

دیدگاه میکروسکوپی : Molecular scale.

مثال : پیستون : جرم گاز + ترکیب گاز + حجم + فشار + دما.

مختصات ماکروسکوپی

۱) تعداد ذرات کم است. ۳) قابل لمس هستند.

۲) برهمکنش قابل اندازه‌گیری است. ۴) هیچ فرضی درباره‌ی خواص میکروسکوپی ماده ندارند.

وجود دما در این مختصات وجه تمایز ترمودینامیک از بقیه‌ی شاخه‌های فیزیک، شیمی و اکثر رشته‌های علمی است.

□ دینامیک مکانیک کلاسیک سرعت + فشار ، پخش انرژی ....

۱) فشار لحظه‌ای زیاد است. ۳) تابع کسر نیستند.

۲) به آسانی قابل اندازه‌گیری نیستند. ۴) یک فشار مشخص در یک جا، جزئیات ساختاری دارند.

ترمودینامیک : در نظر اول ما با انرژی جابجا شده روبرو

< microscopic > = Macroscopic

< Mom. exchg > ≡ فشار

< Kinetic energy > ≡ U

< $\sum_i m_i$ > ≡ M.

→ Note: if the microscopic picture changes, the macroscopic picture remains intact.

□ خصلت ترمودینامیکی :

Mechanics of a rigid body



$(x, y, z, \hat{n}, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \omega)$ ≡ External Energy & External ework.

↑ Mechanical Coordinates



Maxcroscopic Coordinates related to the intern of the system & the eork & energy in the intern ≡ thermodynamic coordinate

(V, P, T, σ, A) → May be included or not in the set of thermodynamic coordinates.

مثال دیگر: سیم کشیده: حجم، فشار، گاز، دما، فشار کشش، ... خصلت ترمودینامیکی هستند

شارژ حجم + تکانه زاویه‌ای، تکانه، خصلت شیمیایی هستند

میدان مغناطیسی B، اندازه‌ی آن مغناطیسی، خصلت آمپر مغناطیسی هستند.

□ دما و تابع حالت ترمودینامیک

متغیرهای مستقل ترمودینامیکی کدام‌ها هستند؟

شاهدات تجربی ← سیم کشیده گاز، P, V متغیرهای مستقل هستند، بدین معنا که می‌توان با تغییر نیروی کشش خارجی دیگری یا دیگری تغییر داد.



حجم ثابت
فشار دلخواه

فشار ثابت
حجم دلخواه

مثال‌های دیگر:

نوع سیستم	متغیر جابجایی (فرونور) X	متغیر نافرونور (نیرو) Y
دی‌الکتریک	P	E
مغناطیسی	M	H
سیم	L	T
لایه کشسته	A	σ

برای بررسی دو سیستم فیزیکی خواص ماکروسکوپی سیستم را به کمک دو متغیر مستقل (درجات آزادی) X و Y نشان می‌دهیم.

تعریف: حالت تعادل سیستم که در آن X و Y مقادیر معینی دارند که با زمان تغییر نمی‌کند یک حالت تعادل نامیده می‌شود.

مشاهدات تجربی: حالت تعادل یک سیستم ساده: همچنین با بررسی سیستم‌های دیگر و نوع دیواره‌ای که آنها را از سیستم‌های محیط پیرامون جدا می‌کنند.

دیواره‌ی جداکننده → { بی‌دررو (Adiabatic) ; گرمادر (Diathermic). }



هر متغیر X و Y با هر متغیر X' و Y' می‌تواند تعادل گرمایی برقرار کند.



هر متغیر X و Y با هر متغیر X' و Y' تعادل گرمایی برقرار نمی‌کند. به عبارت دیگر این متغیرها را نمی‌توان تغییر کرد و به تعادل گرمایی رسید. این شرط را می‌توان به صورت ریاضی $f(X, Y, X', Y') = 0$ نشان داد.

دو سیستم A و B که با دیواره‌ی گرمادر از هم جدا شده‌اند در حالت تعادل گرمایی قرار دارند.

diathermic walls ∈ { لایه‌ی نازک لوله فلزات }

adiabatic walls ∈ { لایه‌ی ضخیم لوله چوب، پلاستیک، پنبه، دیواره‌ی دو جداره‌ی خلاء دار، پلاستیکی }

اگرچه ما مفهوم گرما را هنوز تعریف نکرده‌ایم، ولی با توجه به حس مشترک خود دیواره‌ای را می‌توانیم بنامیم که یک دیواره‌ی بی‌دررو گرما را از خود عبور نمی‌دهد و دیواره‌ای را گرمادر یا diathermic می‌نامیم که گرما را از خود عبور می‌دهد.

قانون صفرم ترمودینامیک: مشاهدات تجربی نشان داده است که اگر دو سیستم A و B به طور جداگانه با سیستم C به تعادل برسند، آنگاه اگر این دو سیستم با هم تماس کنند، با یکدیگر در تعادل خواهند بود. شکل زیر:



سیستم A و B به طور جداگانه با C در حال تعادل گرمایی هستند.

سیستم A و B و C در حال تعادل با هم می‌باشند.

کمی تاریخچه:

قانون دوم ترمودینامیک	سادی کارنو	۱۸۲۴
قانون اول ترمودینامیک	هلمهولتز و ماریوس	۱۸۴۸
قانون صفرم ترمودینامیک	رالف فاولر	۱۹۳۰

□ مفهوم دما. گرچه بافت حسی ما، درک نسبتاً روشنی از دما به ما می‌دهد، اما برای بررسی دقیق‌تر علمی دما نیاز به قانون صفرم ترمودینامیک احساس می‌شود.

سیستم شکل A و B به ترتیب ترمودینامیکی X و Y و نیز همچنین سیستم شکل B به ترتیب ترمودینامیکی X' و Y'



در حال تعادل است. به شکل بدور

آزمایش نشان می‌دهد که در حالت تعادل وقتی که سیستم A دارای مختصات ترمودینامیکی (X_1, Y_1) است، سیستم B می‌تواند دارای مختصات ترمودینامیکی (X'_1, Y'_1)، (X'_2, Y'_2)، (X'_3, Y'_3) و ... باشد. بنابراین سیستم B می‌تواند در بی‌نهایت وضعیت ترکیبی مختلف باشد که همگی با سیستم A در حال تعادل باشند. بنابراین اصل صفرم ترمودینامیک خواهد بود این وضعیت در مقدمات از سیستم B، با هر یک در حال تعادل خواهد بود به شکل زیر:



مجموعه تمام نقاطی از سیستم B که با یک وضعیت از سیستم A در تعادل گرمایی باشند در یک منحنی قرار گیرند.



به این منحنی، یک منحنی هم‌دما یا isotherm می‌گویند. بنابراین یک منحنی هم‌دما مکان هندسی همه نقاطی از یک سیستم (در فضای مختصات ترمودینامیکی) است که با هم در حال تعادل خواهند بود. معنی این وضعیت هم‌دما سیستم A نیز صادق است.

منحنی‌های I، I'، I''، ... و II، II'، II''، ... منحنی‌های همه‌ی متناظر خوانده می‌شوند. به‌این ترتیب، همه‌ی مجموعه‌ی ترجیحی منحنی‌های همه‌ی متناظر را تعیین کند.

برای مجموعه‌ی ترجیحی که در آن منحنی‌های همه‌ی متناظر هستند، دارای دارای یک‌ان هستند. چنین مجموعه‌ای اگر قرارداد کنیم با یکدیگر قرار گیرند، در حال تعادل با یکدیگر خواهند بود.

□ اندازه‌گیری دما. علی‌الاصول ما می‌توانیم به‌طور تمام دلخواه، منحنی‌های همه‌ی متناظر مجموعه‌ی ترجیحی مصرف‌کننده را نسبت به هم درجه‌ی اندازه‌ها دما بگوییم. می‌توانیم به منحنی‌های $(I, I', I'', \dots)$ همگی متناظر 1، به منحنی‌های $(II, II', II'', \dots)$ همگی متناظر 2.5 و به منحنی‌های $(III, III', III'', \dots)$ همگی متناظر 3.37 نسبت دهیم. به‌این روش نامزد دلخواهی هیچ ایراد منطقی وارد نیست. ولی از لحاظ عملی تنها یک روش منظم‌تر را برای «نسبت دادن دما» به منحنی‌های همه‌ها بکار بریم.

ساده‌ترین روش آن است که یک بسته معین با مقدارات X و Y که برای اندازه‌گیری برگزیده‌ایم انتخاب کنیم و مطابق با یک تعداد به منحنی‌های همه‌ای که این اندازه‌ها را نسبت دهیم. پس چنین اندازه‌ها به منحنی‌های همه‌ای متناظر بروی تمام بسته‌های دیگر نیز یکسان می‌توانیم یک منحنی معمولی مثلاً $Y = 4$ را در صفحه‌ی XY در نظر بگیریم (مطابق با شکل زیر).



دمای θ ، تابعی مبهم مثل $\theta = \theta(X)$ اختیار کنیم. منظور این است که تابع خطی

اختیار کنیم یعنی ترازهایی $Y = cte.$. $\theta = aX$.

بسته به نظر ترمومتر، دقیق یا کم دقت است. X نقطه‌ی دانجی، ترمومتری برگزیده. $Y = cte$ ثابت X را مثلاً

θ اختیار کنیم. حتی نکته:

۱- می‌توانستیم به جای $Y = cte$ ، یک نخی دیگر را اختیار کنیم مادام که بعضی از اینهای این نخی با نخی Y همه‌ها قطع کند.

۲- اگر دانجی خاصیت دانجی، نخی $Y = cte$ ، تابع $\theta = \theta(X)$ یا ثابت a را عوض کنیم، تمام مقادیر دماها عوض خواهند شد، ولی هم‌چنان چون نخی همه‌ها منظم یک‌دیگر را قطع خواهند کرد.

مثال‌هایی از دانجی‌ها و خاصیت‌های دانجی:

دانجی	خاصیت دانجی	نماد خاصیت دانجی
نوع گاز مورد استفاده باشد. → گاز در حجم ثابت	فشار	P
طول یک فنر مورد استفاده باشد. → پلاتین کشیده	مقاومت	R
ترموکوپل → Wikipedia.	ولتاژ: emf	$\mathcal{E}$
...	....	.....

مرحله‌ی بعد آن است که ثابت تناسب a را تعیین کنیم. معمولاً یک نقطه مرجع انتخاب می‌کنیم و آن را X_0 می‌نامیم.

$$\theta(X_0) = \theta_0 \quad \Rightarrow \quad \theta = aX \Rightarrow \quad \theta_0 = aX_0$$

$$\Rightarrow \quad a = \frac{\theta_0}{X_0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta = \theta_0 \frac{X}{X_0}}$$

بنابراین، پس از انتخاب دماسنج با کمال یا دقت لازم، انتخاب X_0 و Θ_0، دماسنج درجه‌بندی می‌شود.

مثال: می‌توان مقیاس دماسنج با استاندارد زیر را بیان کرد:

$X_0 = X_{TP}$ = X (در نقطه سه‌گانه آب)

$\Theta_0 = 273.16\ K.$

$$\Theta = 273.16\ \frac{X}{X_{TP}}$$

اگر این استاندارد به کار برده شود، هر دماسنج که مستقل از نوع ماده دماسنجی و خاصیت دماسنجی خود به نقطه سه‌گانه آب (با 273.16 K) نسبت خواهد داد. دماسنج‌های مختلف، مبتنی بر خواص مختلف، همواره عدد یکسانی را نشان می‌دهند و هیچ اشکالی نداشت. فقط کافی است دما را با استاندارد بین‌المللی دماسنج‌های دیگر مطابق با جدول داده شده تعیین کرد. هر دماسنج که به نقطه سه‌گانه آب یک عدد معین نسبت می‌دهد، 273.16 را نسبت دهد.

دماسنج گازی: $\Theta = 273.16\ \frac{P}{P_{TP}}$ Const Vol.

طبیعی است که دماسنج‌های گازی مختلف هم‌دما، نسبت به نوع گاز و چگالی آن اعداد مختلفی را نشان دهند. ولی نکته جالب در این حال هم آن است که اگر چگالی گاز را بسیار کم، یعنی حد گاز خیلی رقیق کنیم، همه دماسنج‌های گازی مستقل از نوع گاز، با هم در تطابق کامل خواهند بود. بنابراین دماسنج گازایده‌آل را به شکل زیر تعریف می‌کنیم و آن را با T نشان می‌دهیم.

$$T = 273.16\ \lim_{P_{TP}\to 0} \frac{P}{P_{TP}}$$